

# Configurazione per invio e ricezione fattura elettronica in TAKOBI

## Configurazione dati sull'azienda per la fattura elettronica


Per poter utilizzare la fatturazione elettronica in TAKOBI è necessario configurare i vostri dati aziendali richiesti dalla fattura elettronica.

Il canale di trasmissione verso SDI utilizzato da TAKOBI è quello PEC, per cui è necessario avere un indirizzo di posta PEC *dedicato*.

Tale indirizzo deve essere **letto solo da TAKOBI**, quindi è necessario configurare il server PEC per invio e ricezione dal sistema di interscambio.

## Configurazione dati aziendali


Per la configurazione dei dati aziendali potete seguire il seguente percorso: dalla home di TAKOBI cliccate sull'icona **Impostazioni**, nella bacheca delle impostazioni, cliccate su **Imposta** le impostazioni aziendali





La finestra popup che si apre presenta 3 sezioni in cui è necessario inserire i dati aziendali, alcuni facoltativi, altri obbligatori per la corretta generazione di una fattura elettronica. I campi obbligatori (quelli con sfondo blu) se non compilati, non permetteranno il salvataggio della videata.

## Informazioni generali

 Nome dell'azienda

Mia Azienda

Informazioni generali   REA data   E-fattura

**Indirizzo**

Via dei Mille 103  
Strada/Via 2...  
Assago   Milano   20090  
Italia

**Sito web**   http://www.yourcompany.com

**Telefono**   0201859654


**Email**   info@yourcompany.com

**IVA**   IT123456754

**Predefiniti Incoterm**  


**Valuta**   EUR

## REA

 Nome dell'azienda

Mia Azienda

Informazioni generali   REA data   E-fattura

**Office Province**   Milano 

**REA Code**   123546


**Capital**   50.000,00

**Member Type**   Soci multipli

**Liquidation State**   Non in liquidazione




**Registro delle Imprese**   MI 123546 Share Cap. 50.000,00 € Soci multipli Non in liquidazione

## E-invoice

 Nome dell'azienda

**Mia Azienda**

Informazioni generali   REA data   E-fattura


Posizione fiscale	Regime ordinario	 Art. 73	<input type="checkbox"/>
Canale Sdl	PEC	 Prodotto per dati cassa previdenziale	<input type="text"/>
Sequenza e-fattura	Electronic Invoices	 Prodotto per sconto maggiorazione	<input type="text"/>

## Configurazione del canale di trasmissione verso sistema di interscambio

Particolare attenzione va posta nella configurazione del canale di trasmissione per invio al Sistema di Interscambio (SDI)




Il canale di trasmissione verso SDI utilizzato da TAKOBI è quello PEC.


Iniziando a scrivere nel campo *Canale Sdl* compare l'opzione **Crea e Modifica**

 Nome dell'azienda

**Mia Azienda**

Informazioni generali   REA data   E-fattura

Posizione fiscale	Regime ordinario	 Art. 73	<input type="checkbox"/>
Canale Sdl	PEC	 Prodotto per dati cassa previdenziale	<input type="text"/>
Sequenza e-fattura	PEC	 Prodotto per sconto maggiorazione	<input type="text"/>



 Crea e modifica...

Selezionando **Crea e Modifica** si apre la videata *Apri: Canale Sdl* In questa videata alcune opzioni sono preimpostate, ma è necessario configurare il server PEC in uscita ed in entrata

---

### Apri: Canale Sdl

---

Nome	<input type="text" value="PEC"/>
Tipo canale Sdl	<input type="text" value="PEC"/>
Server PEC in uscita	<input type="text" value="Pec"/> 
Indirizzo email	<input type="text" value="mia@pec.esempio.it"/>
Sistema di Interscambio	
Server PEC in ingresso	<input type="text" value="pec gestore"/> 

Salva

Annulla

## Configurazione del server PEC in uscita

Per configurare correttamente il server PEC in uscita, è necessario avere le informazioni fornite dal proprio gestore di Posta elettronica certificata (PEC)

Dopo aver inserito tutti i dati, per verificare che la configurazione sia funzionante è possibile eseguire un test di connessione cliccando sul tasto **Prova connessione**



Apri: Server PEC in uscita

x

Descrizione  Priorità

### Informazioni Connessione

Server SMTP  Porta SMTP

### Sicurezza ed Autenticazione

Sicurezza connessione   
Nome utente   
Password

### PEC e fattura elettronica

Server PEC e-fattura   
Indirizzo email mittente

Salva

Annulla

## Configurazione del server PEC in entrata

Per configurare correttamente il server PEC in uscita, è necessario avere le informazioni fornite dal proprio gestore di Posta elettronica certificata (PEC)

Dopo aver inserito tutti i dati, per verificare che la configurazione sia funzionante è possibile eseguire un test di connessione cliccando sul tasto **Test e conferma**



Apri: Server PEC in ingresso

X

Preleva ora	Reset conferma	Non confermato	Confermato
Nome	pec gestore	Tipo di Server	Server IMAP
Server PEC e-fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	Ultima data prelievo mail	14/12/2018 21:15:19
Server e accesso	Ultimo messaggio di errore		
<b>Informazioni sul server</b>		<b>Informazioni accesso</b>	
Nome Server	imaps.pec.aruba.it	Nome utente	l.battistini@pec.it
Porta	993	Password	*****
SSL/TLS	<input checked="" type="checkbox"/>		
Salva	Annulla		

## Configurazione dei dati su anagrafica cliente

### Cliente azienda

Se il cliente è una azienda, è necessario inserire la PIVA e il Codice Fiscale (che in alcuni casi coincidono)

Il cliente di tipo azienda può utilizzare un codice destinatario per la ricezione della vostra fattura elettronica

oppure

Il cliente di tipo azienda può utilizzare un indirizzo PEC per la ricezione della vostra fattura elettronica In questo caso, lasciare il codice destinatario a 0000000

Contatti & Indirizzi   Note interne   Vendite & Acquisti   Accounting   **Fattura elettronica**

Soggetto a fattura elettronica



<b>Codice destinatario</b>	0000000
<b>PEC destinatario</b>	acme@pec.it
<b>Codice EORI</b>	

### FornitoreDati fornitore

<b>Livello di dettaglio e-fatture</b>	Massimo ▼
<b>Prodotto predefinito per e-fattura</b>	▼
<b>Albo professionale</b>	
<b>Numero iscrizione albo</b>	
<b>Posizione fiscale</b>	
<b>Albo</b>	
<b>Provincia Albo</b>	
<b>Data iscrizione Albo</b>	

## Cliente privato

Se il cliente è un privato, è necessario inserire il Codice Fiscale mantenendo il codice 0000000

Contatti & Indirizzi   Note interne   Vendite & Acquisti   Accounting   **Fattura elettronica**

Soggetto a fattura elettronica



<b>Codice destinatario</b>	0000000
<b>PEC destinatario</b>	
<b>Codice EORI</b>	